

# SEJob\_Export

Bei **SEJob\_Export** handelt es sich um ein [Addin](#) für Primus das die Funktion des [JobServer](#) für [Solid Edge](#) zur Verfügung stellt. Die Funktionen des Addin werden in der [Primus\\_Export\\_SE\\_Job.xml](#) konfiguriert.

## Primus\_Export\_SE\_Job.xml

In der **Primus\_Export\_SE\_Job.xml** wird der JobServer konfiguriert. Der Name des [Stammelements](#) lautet `Primus_Export_SE_Job_Settings`.

Attribut	Funktion
<code>reloadaftercalls</code>	Definiert nach wieviel Jobs <a href="#">Solid Edge</a> beendet werden soll. Bei 1 wird Solid Edge nach jedem Job beendet.

## SEToPrinter\_Format\_Mappings

Attribut	Funktion
<code>lastprinter</code>	<a href="#">Klärungsbedarf</a>
<code>lastformat</code>	

## SEToPrinter

Attribut	Funktion
<code>name</code>	Name des Druckers

## Papierformate

Unter **Papierformate** werden Tags mit den einzelnen Papierformaten angelegt. Der [Tag-Name](#) bezieht sich auf einen Eintrag im Abschnitt [SolidEdge\\_PaperFormats](#).

Attribut	Funktion
<code>printer_format</code>	Papiergrößenbezeichnung des Druckers

```
<IsoA4Tall printer_format="ISO A4" />
```

## PaperFormatToPrinter

[Klärungsbedarf](#)

## Papierformate

Unter **Papierformate** werden Tags mit den einzelnen Papierformaten angelegt. Der [Tag-Name](#) bezieht sich auf einen Eintrag im Abschnitt [SolidEdge\\_PaperFormats](#).

Attribut	Funktion
printer_name	Name des Druckers
printer_format	Papiergrößenbezeichnung des Druckers

```
<IsoA4Tall printer_name="HP Officejet Pro 8620 (Netzwerk)"
printer_format="A4" />
```

## SolidEdge\_PaperFormats

In **SolidEdge\_PaperFormats** werden den Konstanten mit denen Solid Edge die Papiergrößen definiert, Namen zugeordnet. Die einzelnen Einträge haben den Tag-Namen Format.

Attribut	Funktion
const	Solid Edge interne Konstante für die Papiergröße <sup>1)</sup>
name	Name der Papiergröße. In den Abschnitten <a href="#">SEToPrinter</a> und <a href="#">PaperFormatToPrinter</a> wird auf diesen Namen Bezug genommen

### Beispiel

```
<Format const="28" name="IsoA4Tall" />
```

## Liste der Methoden

Die von diesem Addin zur Verfügung gestellten [Methoden](#) können über [Call](#) z.B. aus [Workflows](#) heraus aufgerufen werden.

Methode	Funktion
<a href="#">seCreateReplaceTitleBlockJob</a>	Erstellt einen Job zum Ersetzen des Schriftfelds in einer Zeichnung
<a href="#">seExecuteReplaceTitleBlockJob</a>	Führt den mit <a href="#">seCreateReplaceTitleBlockJob</a> erstellten Job aus
<a href="#">OpenAndReplaceTitleBlock</a>	Öffnet eine Zeichnung direkt und ersetzt das Schriftfeld
<a href="#">seCreatePrintJob</a>	Erzeugt einen Druckjob für einen Papierausdruck
<a href="#">seExecutePrintJob</a>	
<a href="#">OpenAndPrint</a>	Öffnet eine Zeichnung und druckt sie direkt
<a href="#">seCreatePrintPDFJob</a>	Erstellt einen Job zum Erstellen eines PDF
<a href="#">seExecutePrintPDFJob</a>	Führt den mit <a href="#">seCreatePrintPDFJob</a> erstellten Job aus
<a href="#">OpenAndPrintPDF</a>	Öffnet eine Zeichnung und erstellt direkt ein PDF
<a href="#">seExportJobByPath</a>	Erstellt ein Exportformat von einer über Pfadangabe angegebenen Datei
<a href="#">seCreateExportJob</a>	Erstellt einen Exportjob
<a href="#">seExecuteExportJob</a>	Führt den mit <a href="#">seCreateExportJob</a> erstellten Job aus
<a href="#">CloseSEDoc</a>	Schließt alle Dokumente und beendet Solid Edge

## Siehe auch

- [CreateJob\\_StatusPostCalls](#)

[Addin](#), [Workflow](#), [Methode](#), [Konfigurations-XML](#)

<sup>1)</sup>

In der **Solid Edge Programmers Guide** unter **DraftPrintPaperSizeConstants** zu finden

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

[https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:sejob\\_export&rev=1659703172](https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:sejob_export&rev=1659703172)

Last update: **2023/02/08 12:01**

