

# CreateJob\_StatusPostCalls

Mit der [Primus Methode CreateJob\\_StatusPostCalls](#) können Jobs für einen [JobServer](#) erzeugt werden. Dabei können mehrere Aufgaben in einem mit [CreateJob\\_StatusPostCalls](#) erstellten Job zusammengefasst werden. Dazu wird die Methode mit einem [Call Tag](#) aufgerufen, alle in diesem Tag zusammengefassten Calls werden dann als Aufgaben in die Jobdatei geschrieben. Als Parameter wird er Ablagepfad für die Jobdateien übergeben. Dazu wird der String `$(JobServer.path)` im Abschnitt [Public](#) definiert. Die Methode ist nur in [PostCalls](#) eines [StatusWorkflows](#) verwendbar.

## Beispiel

Die im folgende Beispiel in den einzelnen Aufgaben angegebenen [Bedingungen](#) sind wirkungslos, da lediglich die Bedingung von [CreateJob\\_StatusPostCalls](#) ausgewertet wird. Sind hier verschiedene Bedingungen zu beachten, dann müssen jeweils eigenständige Jobs angelegt werden.

```
<Call method="CreateJob_StatusPostCalls" parameter="$(JobServer.path)" condition="$(Condition.isSEDraft)" reverseonerror="ReverseDataValues">
  <Call method="SEJob_Export.seExportJobByPath" parameter="%FILEPATH%|C300|SE-&gt;PDF|.\\Attachments\\%FILENAME%\\%EXTENSION%\\%FILENAME%|XML_DocumentAttachments" condition="$(Condition.isSEDraft)" />
  <Call method="SEJob_Export.seExportJobByPath" parameter="%FILEPATH%|1|DXF|.\\Attachments\\%FILENAME%\\%EXTENSION%\\%FILENAME%|XML_DocumentAttachments" condition="$(Condition.isSEDraft)" />
  <Call method="CopyFile" parameter="%DIRPATH%\\Attachments\\%FILENAME%\\%EXTENSION%\\%FILENAME%.pdf|$(ToERP.P.PDFDir)%FILENAME%.pdf" condition="$(Condition.isSEDraft)" />
  <Call method="CopyFile" parameter="%DIRPATH%\\Attachments\\%FILENAME%\\%EXTENSION%\\%FILENAME%.dxf|$(ToERP.P.DXFDir)%FILENAME%.dxf" condition="$(Condition.isSEDraft)" />
  <Call method="SetXMLValue" parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|003" condition="$(Condition.isSEDraft)" />
</Call>
```

## Siehe auch

- [seCreateExportJob](#)

[Workflow, Methode](#)

From:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
[https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:createjob\\_statuspostcalls&rev=1725882269](https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:createjob_statuspostcalls&rev=1725882269)

Last update: **2024/09/09 11:44**



