

SmartCopy-Ordner per Default ausnehmen

Im Abschnitt Public wird mit dem Tag **SmartCopy** definiert welche Dokumente in die Aktion einbezogen werden sollen.

Informationen von Salmin Herac:

- Variante mit „Starts With“ (sw) „Contains“ (cn) nicht Inventornormteile:
- sw Beispiel: wenn der FILEPATH mit %SOURCETOPDIRPATH% startet dann gibt es %SOURCETOPDIRPATH% zurück sonst leer
- cn Beispiel: wenn der FILEPATH Inventornormteile nicht entält dann wird leer zurückgegeben, daher Vergleich mit leer =='

```
<SmartCopy  
componentfilter="'%FILEPATH:sw|%SOURCETOPDIRPATH%==%SOURCETOPDIRPATH%' AND '%  
FILEPATH:cn|Inventornormteile%==' ">
```

- Variante mit **enthält nicht** (!~)\Standard\ (~ Ist nur eine kürzere Form für cn)

```
<SmartCopy componentfilter="'%FILEPATH%!~\Standard\' ">
```

- Variante mit Kundenfunktion für komplexere Überprüfungen:

```
<SmartCopy componentfilter=" 'CALL(AATAddIn.SmartCopyComponentFilter  
%FILEPATH%|%TARGETDIRPATH%) ' ">
```

- Variante mit **ContainsListValue** und einer **Liste**, der ausgenommenen Verzeichnisse.

```
<SmartCopy componentfilter=" 'CALL(ContainsListValue  
%FILEPATH%|List_ExcludeFromSmartCopy)'!=TRUE" />
```

[SmartCopy, Beispiel, Überarbeiten, Bedingung](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopy-ordner_per_default_ausnehmen

Last update: **2023/02/08 12:01**

