

Solid Edge Dateistatus beim Löschen der neuesten Revision zurücksetzen

Wenn mit [prmElementsRemoveNewestVersion](#) die neueste Revision gelöscht wird, wird zwar der Status in Primus wieder auf **Freigegeben** (003) zurückgesetzt, nicht aber der Status in der Solid Edge Datei, der bleibt auf **Veraltet** (004). Mithilfe eines [NamedCalls](#) ist es möglich, diesen ebenfalls zurückzusetzen. Es wird darüber hinaus ein [Primus Addin](#) benötigt, welches über die Funktion **GetPrevRevision**, den Dateipfad zur vorhergehenden Version zurückliefert.

Menüeintrag

Der zugehörige Menüeintrag für den Aufruf lautet:

```
<prmExecuteNamedCalls visible="'#(WorkflowStatus)==001' AND  
'$(Condition.isCADLic)'" enabled="TRUE" parameter="|RemoveNewestRevision"  
text="$Primus.MNU_ELEM_REMOVELASTVERSION" icon="Resources\Icons\delete"/>
```

Definition des Named Calls

Folgender Named Call muß dazu definiert werden:

```
<NamedCalls>  
  <RemoveNewestRevision>  
    <!-- <Call method="SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath"  
parameter="%PREVVER_FILEPATH%|3" condition="$(Condition.isSEDocument)" /> -  
-->  
    <Call method="SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath"  
parameter="CALL(AEG.GetPrevRevision %FILEPATH%)|3"  
condition="$(Condition.isSEDocument)"/>  
    <Call method="prmElementsRemoveNewestVersion" parameter="003|Read"/>  
  </RemoveNewestRevision>  
</NamedCalls>
```

Siehe auch

- [NamedCalls](#)

[Beispiel](#), [Revision](#), [NamedCalls](#)

From: <https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link: https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:solid_edge_dateistatus_beim_loeschen_der_neuesten_revision_zuruecksetzen

Last update: **2026/04/20 13:21**

