

Abschnitte

Die Primus Konfiguration gliedert sich in mehrere Abschnitte z.T. mit Unterabschnitten. Der prinzipielle XML-Aufbau eines Abschnitts ist im [Glossar](#) beschrieben. Alle Abschnitte müssen sich innerhalb des [Stammelements](#) befinden.

Folgende Abschnitte gibt es:

Name	Pflicht	Beschreibung
IncludeConfigLayers	Nein	Liste der beim Start dazu zu linkenden .CFGLAYER.CFG
SearchServiceDB	Ja	Verbindung zum zentralen PrimusSearchService
ReplicationService	Nein	Definiert den Dienst und den Standort für die Replikation
FileAccessManagementServer	Nein	Verbindung zum FileAccessManager
Folder_Paths	Ja	Definiert alle Daten- und Konfigurationsverzeichnisse
RelationshipsParentChild_by_ID	Nein	Definiert die Parent Child Zuordnung über unterschiedliche DataContext hinweg
SubFiles	Nein	Definiert zu anderen Dateien zugehörige Dateien (z.B. .CFG zu jeder Solid Edge Baugruppe)
DataContext	Nein	Definiert für bestimmte Folder_Paths abweichende GUI Konfigurationen
AddIns	Nein	Für Primus zur Verfügung stehende externe Erweiterungen
JobServer	Nein	Ablagepfad für Jobs, Jobserver Host und Timer
XML_DataTemplates	Nein	Definition für den Aufbau von Daten-XML
GUI	Ja	In diesem Abschnitt wird die Primus Oberfläche konfiguriert
Options	Ja	Globale Einstellungen für das Primus Framework
StatusWorkflow_Settings	Nein	Definition der möglichen Workflowstatus
Templates	Nein	Vorlagen für das neu Anlegen von Dateien durch Primus
Lists	Nein	Definition der Listen für Combobox und Listbox Elemente der GUI

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:abschnitte&rev=1659703165>

Last update: **2023/02/08 12:01**

