

Abschnitte

Die Primus Konfiguration gliedert sich in mehrere Abschnitte z.T. mit Unterabschnitten. Der prinzipielle XML-Aufbau eines Abschnitts ist im [Glossar](#) beschrieben. Alle Abschnitte müssen sich innerhalb des [Stammelements](#) befinden.

Folgende Abschnitte gibt es:

| Name | Pflicht | Beschreibung |
|--|---------|--|
| IncludeConfigLayers | Nein | Liste der beim Start dazu zu linkenden <code>.CFGLAYER.CFG</code> |
| SearchServiceDB | Ja | Verbindung zum zentralen primussearchservice |
| ReplicationService | Nein | Definiert den Dienst und den Standort für die replikation |
| FileAccessManagementServer | Nein | Verbindung zum fileaccessmanager |
| Folder_Paths | Ja | Definiert alle Daten- und Konfigurationsverzeichnisse |
| reletionshipsparentchild_by_id | Nein | Definiert die Parent Child Zuordnung über unterschiedliche datacontext hinweg |
| subfiles | Nein | Definiert zu anderen Dateien zugehörige Dateien (z.B. <code>.CFG</code> zu jeder Solid Edge Baugruppe) |
| datacontext | Nein | Definiert für bestimmte Folder_Paths abweichende GUI Konfigurationen |
| AddIns | Nein | Für Primus zur Verfügung stehende externe Erweiterungen |
| JobServer | Nein | Ablagepfad für Jobs, Jobserver Host und Timer |
| xml_datatemplates | Nein | Definition für den Aufbau von Daten-XML |
| GUI | Ja | In diesem Abschnitt wird die Primus Oberfläche konfiguriert |
| Options | Ja | Globale Einstellungen für das Primus Framework |
| StatusWorkflow_Settings | Nein | Definition der möglichen Workflowstatus |
| Templates | Nein | Vorlagen für das neu Anlegen von Dateien durch Primus |
| Lists | Nein | Definition der Listen für Combobox und Listbox Elemente der GUI |

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:abschnitte&rev=1659703342>

Last update: **2023/02/08 12:01**

