

# CheckActiveLicenseType

Mit der **Bedingung CheckActiveLicenseType** kann geprüft werden mit welcher Art von Lizenz Primus aktuell gestartet worden ist. Dadurch ist es möglich z.B. **Menübefehle** abhängig von der Lizenz unsichtbar zu machen um z.B. auf Viewer Clients Befehle zum Bearbeiten auszublenden. Die Bedingung kann mittels **Call** abgefragt werden. Dabei wird der gewünschte Lizenztyp als Parameter durch ein Leerzeichen getrennt übergeben. Es wird TRUE zurückgegeben wenn dieser Lizenztyp aktiv ist, FALSE wenn nicht. In Primus 7 lautete der Name der Bedingung **CheckActiveLicense**.

Mögliche Parameter sind:

Parameter	Bedeutung
CAD	Wenn Primus mit einer <b>CAD</b> Lizenz gestartet wurde
VIEWER	Wenn Primus mit einer <b>VIEWER</b> Lizenz gestartet wurde
<LICFILENAME>	Name der Lizenzdatei, z.B. JobServer (ab Primus 2021)

## Beispiel

```
<prmFunktion visible="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)" enabled="TRUE"
parameter="" text="Funktion CAD" icon="" />
<-- Oder als vordefinierte Bedingung unter Public -->
<Condition isCADLic="'CALL(CheckActiveLicenseType CAD)'" />
```

## Anwendungsbeispiel

Es ist auch möglich die **DocumentOpenCall** und **DocumentRefListCall** auf Lizenz zu prüfen. Dadurch werden die **SE Dokumente** nicht mit der **Schnittstelle** geöffnet bzw. es werden keine **Referenzen/Komponenten** aktualisiert, wenn nur **VIEWER** oder **OFFICE** Lizenz geladen ist.

```
<Options>
  <Public>
    <DocumentOpenCall PAR_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CLIENT)"
PSM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
PWD_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
ASM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
DFT_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"/>
    <DocumentRefListCall PAR_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CLIENT)"
PSM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
PWD_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
ASM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
DFT_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)" />
```

## Prüfen der Aktivierung von Lizenzen

Die Primus Lizenzen werden über eine Internetverbindung regelmäßig erneuert. Dazu dient die URL <https://www.primusplm.net/Service/TestConnection>

## Siehe auch

- [licensename](#) als Attribut im Stammelement der Primus.xml

[Bedingung](#), [Beispiel](#), [Umstellung P7 auf P2021](#)

From:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:checkactivelicensetype&rev=1659703181>

Last update: **2023/02/08 12:01**

