

IgnoreStatus

Die Funktion **IgnoreStatus** überprüft ob das Dokument einen bestimmten [Status](#) nicht hat und kann z.B. in einem [Workflow](#) als Bedingung verwendet werden. Der Rückgabewert der Funktion ist

Wert	Bedeutung
TRUE	Das Dokument hat <u>nicht</u> den angegebenen Status
FALSE	Das Dokument hat den zu ignorierenden Status

Attribute

Der Befehl wird über folgende Attribute gesteuert.

Attribut	Wert	Funktion
condition	TRUE/FALSE	Es werden nur Dokumente geprüft, die diese Bedingung erfüllen
parameter	%FILEPATH%	Pfad zum zu prüfenden Dokument
	<FELDNAME>	Name des zu prüfenden Datenfelds
	<WERT>	Mit diesem Wert wird der Inhalt von <FELDNAME> verglichen. Soll mit mehreren Werten möglichen Werten verglichen werden, dann sind dafür eigene IgnoreStatus Prüfungen vorzusehen.

Die Übergabe von **parameter** werden durch ein | voneinander getrennt.

Beispiel

```
<!-- Aufruf der Funktion durch einen Workflow PreCall, ob das Dokument den gesuchten Status nicht hat!-->
<Call method="IgnoreStatus" parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|003"
      condition="TRUE" />
<!-- Die zweite Prüfung wird nur benötigt wenn auf mehr als einen Status geprüft werden soll-->
<Call method="IgnoreStatus" parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|004"
      condition="TRUE" />
```

Siehe auch

- [CheckChildrenStatus](#)
- [CheckParentsStatus](#)

[menu](#), [Befehlsliste](#), [workflow](#), [Bedingung](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:ignorestatus>

Last update: **2023/05/22 13:19**