

Options

Der **Abschnitt Options**, definiert globale Einstellungen die von verschiedenen Primus Funktionen genutzt werden. Er enthält wiederum verschiedene Abschnitte.

Abschnitt	Funktion
Public	Diverse Globale Parameter wie z.B. Bedingungen
DirectoryTemplates	Vorlage für die Neuanlage von Projektordnern
MandatoryFields	Definition von Pflichtfeldern
SynchroniseDocumentDataFields	Datenfelder die zwischen verknüpften Dokumenten synchronisiert werden, z.B. vom 3D Modell zur Zeichnung
NamedCalls	Liste von Benutzerdefinierten Callaufrufen
PreAssignData	Fasst die nachfolgenden Assign Abschnitte zusammen (optional)
AssignProjectDataFields	Klärungsbedarf
AssignDocumentDataFields	Klärungsbedarf
AssignDocumentDataFields_ADDIN	Steuert die Wertzuweisung für Aktionen die über das PrimusSEAddin ausgeführt werden
AssignDocumentDataFields_COPY	Datenfelder die beim COPY-Befehl ausgefüllt werden
AssignDocumentDataFields_NewDrawing	Datenfelder die beim Anlegen einer neuen Zeichnung gefüllt werden sollen
AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY	Datenfelder die beim SMARTCOPY-Befehl ausgefüllt werden
AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY_RENAME	Datenfelder die beim SMARTCOPY_RENAME-Befehl ausgefüllt werden
AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY_MOVE	Datenfelder die beim SMARTCOPY_MOVE-Befehl ausgefüllt werden
AssignDocumentDataFields_RENAME	Klärungsbedarf
AssignNewVersionDataFields	Datenfelder die einer neuen Version eines Dokuments zugewiesen werden
AssignAttachmentsDataFields	Datenfelder die einem Anhang zugewiesen werden
AssignExportJobDocumentDataFields	Klärungsbedarf
AssignExportJobAttachmentsDataFields	Klärungsbedarf

Options

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:options>

Last update: **2023/06/16 09:17**

