

SEJob_Export

Bei **SEJob_Export** handelt es sich um ein [Addin](#) für Primus das die Funktion des [JobServer](#) für [Solid Edge](#) zur Verfügung stellt. Die Funktionen des Addin werden in der [Primus_Export_SE_Job.xml](#) konfiguriert.

Primus_Export_SE_Job.xml

In der **Primus_Export_SE_Job.xml** wird der JobServer konfiguriert. Der Name des [Stammelements](#) lautet `Primus_Export_SE_Job_Settings`.

Attribut	Funktion
<code>reloadaftercalls</code>	Definiert nach wieviel Jobs Solid Edge beendet werden soll. Bei 1 wird Solid Edge nach jedem Job beendet.

SEToPrinter_Format_Mappings

Attribut	Funktion
<code>lastprinter</code>	Klärungsbedarf
<code>lastformat</code>	

SEToPrinter

Attribut	Funktion
<code>name</code>	Name des Druckers

Papierformate

Unter **Papierformate** werden Tags mit den einzelnen Papierformaten angelegt. Der [Tag-Name](#) bezieht sich auf einen Eintrag im Abschnitt [SolidEdge_PaperFormats](#).

Attribut	Funktion
<code>printer_format</code>	Papiergrößenbezeichnung des Druckers

```
<IsoA4Tall printer_format="ISO A4" />
```

PaperFormatToPrinter

[Klärungsbedarf](#)

Papierformate

Unter **Papierformate** werden Tags mit den einzelnen Papierformaten angelegt. Der [Tag-Name](#) bezieht sich auf einen Eintrag im Abschnitt [SolidEdge_PaperFormats](#).

Attribut	Funktion
printer_name	Name des Druckers
printer_format	Papiergrößenbezeichnung des Druckers

```
<IsoA4Tall printer_name="HP Officejet Pro 8620 (Netzwerk)"
printer_format="A4" />
```

SolidEdge_PaperFormats

In **SolidEdge_PaperFormats** werden den Konstanten mit denen Solid Edge die Papiergrößen definiert, Namen zugeordnet. Die einzelnen Einträge haben den Tag-Namen Format.

Attribut	Funktion
const	Solid Edge interne Konstante für die Papiergröße ¹⁾
name	Name der Papiergröße. In den Abschnitten SEToPrinter und PaperFormatToPrinter wird auf diesen Namen Bezug genommen

Beispiel

```
<Format const="28" name="IsoA4Tall" />
```

Liste der Methoden

Die von diesem Addin zur Verfügung gestellten [Methoden](#) können über [Call](#) z.B. aus [Workflows](#) heraus aufgerufen werden.

Methode	Funktion
seCreateReplaceTitleBlockJob	Erstellt einen Job zum Ersetzen des Schriftfelds in einer Zeichnung
seExecuteReplaceTitleBlockJob	Führt den mit seCreateReplaceTitleBlockJob erstellten Job aus
OpenAndReplaceTitleBlock	Öffnet eine Zeichnung direkt und ersetzt das Schriftfeld
seCreatePrintJob	Erzeugt einen Druckjob für einen Papierausdruck
seExecutePrintJob	
OpenAndPrint	Öffnet eine Zeichnung und druckt sie direkt
seCreatePrintPDFJob	Erstellt einen Job zum Erstellen eines PDF
seExecutePrintPDFJob	Führt den mit seCreatePrintPDFJob erstellten Job aus
OpenAndPrintPDF	Öffnet eine Zeichnung und erstellt direkt ein PDF
seExportJobByPath	Erstellt ein Exportformat von einer über Pfadangabe angegebenen Datei
seCreateExportJob	Erstellt einen Exportjob
seExecuteExportJob	Führt den mit seCreateExportJob erstellten Job aus
CloseSEDoc	Schließt alle Dokumente und beendet Solid Edge

Siehe auch

- [CreateJob_StatusPostCalls](#)

[Addin](#), [Workflow](#), [Methode](#), [Konfigurations-XML](#)

¹⁾

In der **Solid Edge Programmers Guide** unter **DraftPrintPaperSizeConstants** zu finden

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:sejob_export&rev=1674129249

Last update: **2023/02/08 12:01**

