

PRIMUS Framework

Das Primus Framework stellt einen Rahmen mit Funktionen zur Verfügung mit denen der Anwender sich eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Datenverwaltungslösung aufbauen und konfigurieren kann. Die Konfiguration erfolgt hauptsächlich durch **XML**-Dateien. Die zentrale Konfigurationsdatei ist die **PrimusSE.CFG.XML**. Wobei der eigentliche Name frei wählbar ist, wichtig ist die doppelte **Dateiendung .CFG.xml**.

Primus Konfigurationsdateien

Dateiname	Pflicht	Funktion
Primus.xml	Ja	Enthält Informationen zu Fenstergröße und Fenstereinteilung, sowie abgespeicherte Auswahlen und Sichten
PrimusSE.CFG.xml	Ja ¹⁾	Definiert die Oberfläche und die Funktionen von Primus. Es werden alle .CFG.XML im lokalen Ordner geladen
PrimusSE.CFGUSER.xml	Nein	In dieser Datei werden benutzerspezifische Änderungen zu Abschnitten aus der .CFG.XML abgespeichert

Primuskonfigurationsordner

Verzeichnis ²⁾	Pflicht	Funktion
\Resources	Ja	
AddIns	Nein	Addins die von Primus genutzt werden sollen
AppInterfaces	Nein	Primus Integrationen in Anwendungsprogramme (z.B. MS-Office, Solid Edge usw.)
Icons	Ja	Enthält alle in Primus anzuzeigenden Icons .
Images	Unitec spezifisch	Enthält alle Bilder z.B. Firmenlogos
Strings	Ja	Enthält in Unterordnern die sprachabhängigen Texte für die Primus GUI
Utils	Server, Ja	Enthält Primus Serverkomponenten (PrimusSearchService)
\LocalFiles	Client, Ja	Ablage von Daten die für lokales Arbeiten ausgecheckt wurden
\Data	Server, Ja	
Help	Nein	Ablage der Hilfedateien zur Primus Installation
JobServer	Nein	Hier werden Jobs zum Abarbeiten abgelegt
Papierkorb	Nein	Ablage für in Primus gelöschte Dateien
Standard Parts Ger	Nein	Pfad für die ISL Normteile
VirtualFolders	Nein	Hier werden virtuelle Ordner definiert
\CFGLayers	Nein	Ablagepfad für zu verlinkende .CFGLAYER.XML Dateien

¹⁾

Es muß mind. eine CFG.XML im Verzeichnis sein

²⁾

Die Namen der Verzeichnisse sind konfigurierbar

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primus_framework&rev=1659703186

Last update: **2023/02/08 12:01**

