

PrimusSmartCopy

Bei **PrimusSmartCopy** handelt es sich um ein [Addin](#) für Primus, das dem Anwender die [SmartCopy](#)-Funktionen zur Verfügung stellt. Die Funktionen sind in der **PrimusSmartCopy.dll** enthalten, die standardmäßig unter `.\Resources\AddIns` zu finden ist.

Allgemeine Einstellungen

Im Abschnitt [Public](#) der `Primus.CFG.XML` gibt es einen Eintrag [SmartCopy](#) in dem einige allgemeine Parameter des Addins mit Attributen konfiguriert werden können.

Liste der Menübefehle

ACHTUNG, die Liste ist derzeit nicht vollständig!

Funktion	Beschreibung
smartCopyAllDocs	Markiert alle Dokumente eines Ordner für die aktuelle SmartCopy Operation
smartCopyBreakSession	Bricht die aktuelle SmartCopy Session ab. Ein Fortsetzung ist mit smartLoadLastSession möglich
smartCopyIgnore	Ignoriert das gewählte Dokument für die aktuelle SmartCopy Session
smartCopyIgnoreRec	Ignoriert das gewählte und alle darin enthaltenen Dokumente für die aktuelle SmartCopy Session
smartSmartCopyManager	Ruft den SmartCopy Manager auf
smartCopyMarkTarget	Definiert den Zielpfad für die aktuelle SmartCopy Session
smartCopyNewSession	Startet eine neue SmartCopy Session
smartCopyRemoveMarkTarget	Macht die Definition des Zielpfads rückgängig
smartCopyRenameDir	Umbenennen von Verzeichnissen
smartCopySet	
smartCopySetRec	
smartCopySetTarget	
smartIgnoreAllDocs	Ignoriert alle Dokumente des gewählten Ordners für die SmartCopy Session
smartLoadLastSession	Letzte Session Laden
smartpaste	Fügt die für SmartCopy markierten Dateien in das Zielverzeichnis ein
smartReplaceReferences	Referenzen ersetzen
smartRestoreMoveSession	Umbenennen von Verzeichnissen rückgängig machen

[Addin](#), [Klärungsbedarf](#), [SmartCopy](#)

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primusmartcopy&rev=1659703172>

Last update: **2023/02/08 12:01**

