

# prmProjectUpdateAllRefs

Der **Menübefehl** **prmProjectUpdateAllRefs** aktualisiert die Komponentenliste für alle Dokumente im gewählten Ordner und dessen Unterordnern. Dabei werden jedoch die im **Abschnitt Public** unter **DocumentRefListCall** definierten **Attribute** ausgewertet. Wichtig ist hier die **Bedingung** die für gewöhnlich die CAD Lizenz erfordert, auf Servern ist jedoch häufig eine JOBSERVER Lizenz eingetragen.

## Attribute

Der Befehl kennt folgende Attribute:

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon		Pfad zum <b>Icon</b> (optional)
parameter		<b>Parameterbeschreibung</b>
text		<b>Elementtext</b> für den Menüeintrag
visible	CALL(IsCtrlKey)	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist, normalerweise nur bei gedrückter STRG-Taste
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

## Parameter

Mit dem **Attribut** parameter können folgende Werte in der angegebenen **Reihenfolge** übergeben werden. Die einzelnen Parameter werden durch ein Pipezeichen ( | ) getrennt.

Nr.	Wert	Parameter	Funktion
1	Liste der Dateierendungen	<DATEITYPENLISTE>	Mit Semikolon getrennte Liste der Dateitypen die berücksichtigt werden sollen. Der Dateityp wird mit führendem Punkt angegeben
2	Modus	ONLYCHANGED	Optionaler Parameter der veranlasst das nur Dokumente bei denen das Dokument geändert, die XML aber nicht geändert wurde, berücksichtigt werden

## Beispiel

```
<<!-- Alle Solid Edge Dateitypen berücksichtigen -->>
<prmProjectUpdateAllRefs visible="" enabled="TRUE"
parameter=".par;.psm;.asm;.dft" text="Alle CAD-Referenzen aktualisieren"
icon="" />
<<!-- Alle Solid Edge Dateitypen aber nur bei geänderten Dokumenten
```

```
berücksichtigen -->>  
<prmProjectUpdateAllRefs visible="" enabled="TRUE"  
parameter=".par;.psm;.asm;.dft|ONLYCHANGED" text="Nur geänderte CAD-  
Referenzen aktualisieren" icon="" />
```

## Siehe auch

- [prmUpdateXMLFieldsAndParentRefs](#)
- [DocumentRefListCall](#)

[GUI](#), [Menübefehl](#), [Administrator](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmprojectupdateallrefs>

Last update: **2024/08/14 08:39**

