

smartCopyNewSession

Der **Menübefehl smartCopyNewSession** gehört zum [PrimusSmartCopy Addin](#).

Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem **Attribut** parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
COPY	Mit <i>COPY</i> wird eine Kopiersession gestartet
1 MOVE	Mit <i>MOVE</i> wird eine Verschiebesession gestartet
RENAME	Mit <i>RENAME</i> wird eine Umbenennensession gestartet
2 Startordner ¹⁾	Mit diesem optionalen Parameter wird der Startordner für die Kopier- oder Verschiebesession festgelegt. Ist der Parameter nicht angegeben, verwendet Primus den Ordner den der Anwender beim Befehlsaufruf im Ordnerfenster angewählt hat.
3 Zielordner ²⁾	Mit diesem optionalen Parameter wird der Zielordner für die Kopier- oder Verschiebesession festgelegt. Ist der Parameter nicht angegeben, dann muß der Anwender mit smartCopyMarkTarget ein Verzeichnis festlegen oder die Session durch auswählen im Ordnerfenster mit dem Befehl smartPaste abschließen.

Beispiel

```
<smartCopyNewSession addin="PrimusSmartCopy"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSessionActive)!=TRUE" enabled="TRUE"
parameter="COPY|\\primus\Daten|\\primus\Daten" text="Session Kopieren
starten (Projekte)" icon="Resources\Icons\sccopy" />
```

SmartCopy, Menübefehl, GUI, Addin

¹⁾ , ²⁾

nicht bei RENAME verwendbar

From: <https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link: <https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopynewsession&rev=1659703173>

Last update: **2023/02/08 12:01**

