

smartCopySet

Der **Menübefehl smartCopySet** gehört zum [PrimusSmartCopy Addin](#). Mit dem Befehl werden Dokumente für die Verarbeitung mit der aktiven SmartCopy Session markiert.

Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
1 <LEER>	Wenn nichts angegeben wird, wird das Dokument zum Kopieren markiert
1 MOVE	Markiert das Dokument zum verschieben
1 RENAME	Markiert das Dokument zum Verschieben
2 INCLREADONLY	Nur bei MOVE und RENAME, berücksichtigt auch schreibgeschützte Dokumente

Sichtbarkeit im Menü

Damit der jeweils zur aktiven SmartCopy Sitzung passende **smartCopySet** Menüeintrag angezeigt sind, müssen diese mit dem Attribut `visible` und der entsprechenden [Bedingung](#) sichtbar gemacht werden. Dafür stellt das PrimusSmartCopy Addin folgende interne [Bedingungen](#) zur Verfügung.

Bedingung	Bedeutung
<code>IsSmartCopySessionActive</code>	Prüft ob eine Kopiersitzung aktiv ist
<code>IsSmartMoveSessionActive</code>	Prüft ob eine Verschiebesitzung aktiv ist
<code>IsSmartRenameSessionActive</code>	Prüft ob eine Umbenennensitzung aktiv ist

Alle Bedingungen werden über `CALL (PrimusSmartCopy.<BEDINGUNG>)` angesprochen.

Beispiel

```
<smartCopySet addin="PrimusSmartCopy"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartMoveSessionActive)" enabled="TRUE"
parameter="MOVE|INCLREADONLY" text="$Primus.MNU_STATUS_MOVE"
icon="Resources\Icons\move" />
```

Siehe auch

- [smartCopySetRec](#)
- [smartCopyIgnore](#)
- [smartCopyIgnoreRec](#)

[Menübefehl](#), [GUI](#), [Addin](#), [SmartCopy](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopyset&rev=1659703175>

Last update: **2023/02/08 12:01**

